
Manual de Usuario

Parte III

SKY JACK 6

**USUARIO, ROLES Y
PERMISOS**

Soporte Técnico GPS



Contenido

| | |
|--------------------------------------|----|
| Introducción..... | 3 |
| 1. Usuario y grupos de usuarios..... | 3 |
| Usuarios | 3 |
| Grupos de Usuarios..... | 6 |
| 2. Grupos de Seguridad..... | 8 |
| 3. Roles..... | 8 |
| 4. Preguntas más frecuentes | 10 |

Introducción

En la Parte III del Manual de Sky Jack 6 detallaremos los diferentes niveles de acceso que se puede dar a los usuarios dentro de la plataforma Sky Jack utilizando grupos de seguridad y roles. Empezando por los usuarios, a cada usuario se le asigna a sus respectivos roles y grupos de seguridad según sea necesario.

1. Usuario y grupos de usuarios

Usuarios

Los usuarios pueden ser creados en la sección de configuración-usuarios, como se muestra a continuación.

| Mantenimiento - Usuarios | | | + Agregar Usuario |
|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Descripción ▲ | Nombre de Usuario ▼ | Email ▼ | |
| admin @ 1234 | soportex | sky.soporte@lojack.com | |

Nota: Los usuarios no se pueden eliminar por motivos de seguridad.

Nuevo usuario

General

Detalles de Contacto

Uso Horario

Detalles de Ingreso

Roles

Grupos de Seguridad

General

Descripción

* Primer Nombre

Primer Nombre es requerida

* Apellido

Medición de Distancia

Medición de Fluidos

Idioma

| | |
|--|---|
| General | Español |
| Detalles de Contacto | Detalles de Contacto |
| Uso Horario | Email <input type="text" value="Email"/> |
| Detalles de Ingreso | Teléfono (Hogar) <input type="text" value="Teléfono (Hogar)"/> |
| Roles | Teléfono (Celular) <input type="text" value="Teléfono (Celular)"/> |
| Grupos de Seguridad | Teléfono (Oficina) <input type="text" value="Teléfono (Oficina)"/> |
| | Uso Horario |
| | Desplazamiento respecto de UTC UTC - 06:00 Mexico, USA (Central) |
| <input type="text" value="Encontrar etiquetas.X"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Guardar y Nuevo"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | |

| | |
|--|---|
| General | Teléfono (Oficina) <input type="text" value="Teléfono (Oficina)"/> |
| Detalles de Contacto | |
| Uso Horario | Uso Horario |
| Detalles de Ingreso | Desplazamiento respecto de UTC UTC - 06:00 Mexico, USA (Central) |
| Roles | Desvió Respecto de UTC para Ahorro de LU 1h |
| Grupos de Seguridad | Ahorro de Luz (Inicio) 03/04/2016 4:00 |
| | Ahorro de Luz (Fin) 30/10/2016 2:00 |
| | Detalles de Ingreso |
| <input type="text" value="Encontrar etiquetas.X"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Guardar y Nuevo"/> <input type="button" value="Cancelar"/> | |

Estos 3 campos son para ser llenados para el horario de verano

| | |
|---------------------|---|
| Detalles de Ingreso | Detalles de Ingreso |
| Roles | * Nombre de Usuario <input type="text" value="Nombre de Usuario"/> |
| Grupos de Seguridad | * Clave <input type="text" value="Clave"/> |
| | * Confirmar Clave <input type="text" value="Confirmar Clave"/> |

Nuevo usuario

General

Detalles de Contacto

Uso Horario

Detalles de Ingreso

Roles

Grupos de Seguridad

Roles

Mostrar: Todos Seleccionado no

seleccionado

- Administrador de Grupos
- Diseñador de reportes personalizados
- MONITOREO BASICO
- MONITORISTA
- Operador
- Usuario de Combustible BI
- Usuario de Mantenimiento
- Usuario de Mapas
- Usuario de Reportes
- Usuario de reportes personalizados
- Usuario Reconstrucción de Accidentes

Encontrar etiquetas.X Guardar Guardar y Nuevo Cancelar

Seleccionar la casilla para el rol deseado del usuario que se está creando. Para mayor referencia, dirigirse a la sección de roles de este manual.

Roles

Grupos de Seguridad

Grupos de Seguridad

Mostrar: Todos Seleccionado no

seleccionado

- All Groups
- Grupo Seguridad API
- Monitoreo
- MONITOREO MINIMO
- Pruebas

Encontrar etiquetas.X Guardar Guardar y Nuevo Cancelar

Se selecciona el grupo de Seguridad deseado. Para mayor referencia, leer el apartado de Grupo de Seguridad.

Nota: Los roles y los grupos de seguridad necesitan ser creados primero antes de que el usuario pueda asignarlos correctamente. Por lo tanto, se aconseja que los roles y grupos de seguridad se creen antes de agregar un usuario, ya que con esto se simplifica el proceso. Por favor, consulte la sección 2 y 3 para ver como se crean los grupos.

Grupos de Usuarios

Los Grupos de Usuarios pueden ser creados para separar a los diferentes clientes que se tengan; estos es una función administrativa y solamente se puede realizar por el Administrador. Si usted no es el administrador, consulte al mismo para mayores detalles. Sin embargo, el proceso de creación se detalla abajo:

Nuevo grupo de usuarios

General

Report settings

Administrador

Parámetros de Clientes

Reglas

Usuario

General

* Descripción
Descripción

* Moneda
Selecciona uno...

Fecha de Inicio de Reportes de Combustible

Tema personalizado
Ninguno

Report settings

Etiquetas favoritas

- Conductor
- Excepciones
- Grupo de Vehículos
- Vehículo

Encontrar etiquetas.X

Guardar Guardar y Nuevo Cancelar

Nuevo grupo de usuarios

Etiquetas favoritas

General

Report settings

Módulos

Administrador

Parámetros de Clientes

Reglas

Usuario

Mostrar: Todos Seleccionado no

seleccionado

- Administración de Instalaciones
- Combustible BI
- Mantenimiento
- Módulo de Distribución
- Motor de Reglas
- Predeterminado
- Puntaje de Conductor
- Reconstrucción de accidente

Encontrar etiquetas.X

Guardar Guardar y Nuevo Cancelar

Controles de selección

Se seleccionan los módulos a los cuales se le quiere dar acceso al Grupo de Usuarios.

General

Report settings

Administrador

Parámetros de Clientes

Reglas

Usuario

Usuario

Formato de descripción de ubicación

- Mostrar la distancia a punto de referencia
- Mostrar punto de referencia
- Mostrar POI/PDI
- Mostrar País
- Mostrar Código postal
- Mostrar provincia
- Mostrar poblado
- Mostrar colonia
- Mostrar camino

Crear automáticamente vehículos

No

Proveedor de catalogo de vehículo

Ninguno

Se selecciona el formato de descripción de ubicación

Encontrar etiquetas.X

Guardar Guardar y Nuevo Cancelar

General

Módulos

Administrador

Parámetros de Clientes

Reglas

Usuario

Administrador

* Primer Nombre

Primer Nombre

* Apellido

Apellido

* Idioma

Selecciona uno...

* Email

Email

* Nombre de Usuario

Nombre de Usuario

* Clave

Clave

* Confirmar Clave

Confirmar Clave

Encontrar etiquetas.X

Guardar Guardar y Nuevo Cancelar

2. Grupos de Seguridad

Los grupos de seguridad son fundamentales para la jerarquía de acceso de los usuarios, ya que con esto se limita a la información y vehículos donde el usuario es capaz de acceder y ver en Sky Jack. Estas entidades incluyen:

- I. Grupo de Vehículos
- II. Grupo de Conductores


En estas tablas se seleccionan las opciones existentes (usuarios, grupos de vehículos, etc) para asignarse a este grupo de seguridad.



3. Roles

Una vez, que los grupos de seguridad se han definido, los roles controlan a que funciones y características el usuario puede acceder. En resumen:

*Los grupos de seguridad controlan que las entidades el usuario es capaz de ver
 Los roles controlan que características el usuario es capaz de acceder sobre las entidades que puede ver.*



Nuevo rol

General

Características

Usuarios

General

* Descripción
Descripción
Descripción es requerida

Características

Administrativo
 Buscar

Mostrar: Todos Seleccionado no seleccionado

seleccionado

- Acceso a Traducctor
- Agregar / Editar traducción
- Agregar / Editar un Rol
- Asignar Usuario a un Rol
- Borrar un Rol
- Impersonar Usuario en Mismo Grupo

Encontrar etiquetas.✕

Guardar Guardar y Nuevo Cancelar

Se seleccionan las características que se deseen para el nuevo Rol

Nuevo rol

General

Características

Usuarios

General

- Agregar / Editar Reporte Programados
- Borrar Reporte Programados

Usuarios

Buscar

Mostrar: Todos Seleccionado no seleccionado

- admin @ 1234
- DEMO VW OBD

Se les asigna el nuevo Rol a los usuarios existentes

4. Preguntas más frecuentes

1. ¿Es posible tener un vehículo o una entidad que pertenecen a más de un grupo?
Sí, los vehículos así como todas las entidades pueden pertenecer a más de un grupo. Esto permite la creación de múltiples grupos en los vehículos seleccionados pueden ser vistos por varios usuarios que tienen acceso a ello.
2. Puedo ver todos los usuarios en Sky Jack 6 ¿Pueden ser filtrados fuera de los grupos de seguridad?
No, actualmente todos los usuarios dentro del grupo de usuarios, serán vistos por todos, sin embargo, la función para desactivar y modificaciones de usuario son permitidas.
3. Puedo ver puntos de interés y zonas de otros clientes, ¿por qué?
Actualmente todos los grupos de geocercas son vistos por todos los usuarios que pertenecen al mismo grupo de usuarios. Los grupos de seguridad no restringe esto, sin embargo, si esto es necesario a continuación, puede ser necesario un nuevo grupo de usuarios. Por favor, póngase en contacto con el administrador del grupo para obtener más detalles.
4. ¿No puedo eliminar un usuario?
Así es, en la actualidad ningún usuario se pueden eliminar. Si ya no se necesita un usuario le aconsejamos que cambie las credenciales de acceso.
5. Tengo un usuario que pertenece a más de un rol y grupo de seguridad, ¿qué rol o grupo de seguridad aplicara?
Se permite a los usuarios en varios grupos; nuestra plataforma Sky Jack permitirá al usuario el máximo posible de permisos de acuerdo con las funciones asignadas. Por ejemplo un rol "A" no permite el trazado un recorrido de los vehículos, mientras que un rol "B" si lo permite, el resultado es que este usuario se le permitirá ver el recorrido del vehículo en el mapa.